Adenda ao Guia de Consulta Rápida ZoomText 10.1

Esta adenda ao Guia de Consulta Rápida ZoomText 10 abrange novas funcionalidades e outras alterações específicas ao ZoomText 10.1. Para obter instruções preliminares sobre a instalação e utilização do ZoomText 10.1, você precisa também de consultar seu Guia do Usuário ZoomText 10 ou o Sistema de Ajuda ZoomText 10.1.

Importante! Antes da instalação de ZoomText 10.1, analise os requisitos do sistema indicados neste apêndice. É necessário hardware e software específicos para executar o ZoomText 10.1.

O que há de novo no ZoomText 10.1

O ZoomText 10.1 contém as seguintes novas funcionalidades e otimizações.

- Suporte para Windows 8.x
- Suporte para Microsoft Office 2013
- Suporte para Internet Explorer 10 e 11
- Suporte melhorado para vídeos e jogos
- Suporte para dispositivos de tela tátil
- Melhorias no seguimento e leitura de programa
- Ponteiros do mouse suaves
- Efeitos de transição de otimização de cores
- Níveis adicionais de ampliação:
  - Níveis adicionais a partir de 42x e 60x
  - Níveis fracionais adicionais entre 1x e 5x

O que falta no ZoomText 10.1

Estão temporariamente indisponíveis as seguintes funcionalidades ZoomText 10 no ZoomText 10.1. Estas funcionalidades vão ser adicionadas em uma série de atualizações gratuitas, logo que possível:

- Congelar janela
- Suporte a dois monitores
- Finder de texto

Requisitos do sistema

É necessário o seguinte hardware e software para executar o ZoomText 10.1:

- Windows 7, 8 ou 8.1
- Processador: 2 GHz single core ou 1 GHz dual core
- Memória (RAM): 2 GB
  - Recomendada: 4 GB ou superior
- Placa gráfica com suporte para DirectX 9.1 ou superior
  - Recomendada: DirectX 10 ou mais moderna
  - Recomendada: memória de vídeo dedicada 256 MB
- Espaço de disco rígido: 100 MB para Inglês dos EUA, 350 MB para versões internacionais
- Necessária visualização multitoque 5-pontos para suporte do ZoomText Touch Mode
- Placa de som (apenas para Ampliador/Leitor)
- USB 2.0 (para futuro suporte da Câmera ZoomText)

Instalação do ZoomText

▶ Instalar o ZoomText

1. Desative o software de proteção contra vírus e feche todos os outros programas.
2. Introduza o CD ZoomText 10.1 CD na unidade CD-ROM.

   O programa de instalação ZoomText Setup inicia automaticamente.
3. Siga as instruções na tela para completar a instalação.

▶ Se o Setup (Instalação) não iniciar automaticamente

1. Pressione **Windows + R** para abrir a caixa de diálogo **Executar**.
2. Procure sua unidade CD-ROM.
3. Selecione o programa Setup (Instalação) e clique em **Abrir**.
4. Clique em **OK** na caixa de diálogo Executar.

Desinstalar o ZoomText

▶ Para desinstalar o ZoomText no Windows 8.x

- Na tela Iniciar, digite "*Desinstalar ZoomText*". Escolha o item **Desinstalar ZoomText 10.1**.

▶ Para desinstalar o ZoomText no Windows 7

▶ No menu Iniciar do Windows, escolha **Programas** ▶ **ZoomText 10.1** ▶ **Outro** ▶ **Desinstalar ZoomText 10.1**.

Iniciar o ZoomText

▶ Para iniciar o ZoomText no Windows 8.x

- Na tela Iniciar, clique no bloco **ZoomText 10.1**.
- No Windows Desktop, clique no ícone de programa **ZoomText 10.1**.
- Na tela Iniciar, digite: ZoomText. Escolha o ítem ZoomText 10.1.

▶ Para iniciar o ZoomText no Windows 7

- No Ambiente de Trabalho do Windows, clique no ícone**ZoomText 10.1**.
- Na Barra do Windows, escolha **Programas** ▶ **ZoomText 10.1** ▶ **ZoomText 10.1**.

Suporte da tela tátil

O ZoomText 10.1 pode ser utilizado nos dispositivos de tela tátil Windows 8.x incluindo tablets, e monitores de laptops e desktops. O ZoomText continua à medida que você toca, arrasta e percorre seu caminho através de todas as suas aplicações. O ZoomText não interfere com estes gestos e responde aos eventos produzidos pelos gestos de mesma forma que responde aos eventos produzidos quando se usa o teclado ou o mouse. Também pode aceder a interface do usuário do ZoomText (barras de ferramentas, menus e diálogos) usando os mesmos gestos normais a que está habituado em outras aplicações.

Nota: Deve ter um dispositivo Windows 8.x que suporte, pelo menos, cinco pontos de toque simultâneos. Estes dispositivos apresentarão o logo "Concebido para Windows" para Windows 8.x.

Utilizar um Ampliador de Tela em uma tela tátil

Existem alguns conceitos, comportamentos e técnicas importantes, que não podem ser esquecidos quando utiliza um ampliador de tela em uma tela tátil no Windows 8.x:

- Muitas aplicações fornecem a ampliação e *panning* dos documentos que apresentam. Um ampliador de tela adiciona uma segunda camada de ampliação e *panning* por cima, o que se pode tornar desorientador se a aplicação e o ampliador de tela esão a ampliar ao mesmo tempo. Para evitar esta experiência desorientadora, recomendamos que apenas use uma camada de ampliação de cada vez.
- Usar um dispositivo de tela tátil independente exige o uso de um teclado na tela. Quando usar um ampliador de tela, o teclado na tela não está completamente visível, pelo que tem de deslocar a vista ampliada para aceder a todos os botões. Isso diminui a sua velocidade de digitação assim como a produtividade. Portanto, recomendamos que ligue um teclado físico quando você precisa de digitar grandes quantidades.

O ícone de toque ZoomText


O ZoomText 10.1 também oferece um ícone de toque especial ZoomText que permite ter acesso imediato a importantes funcionalidades ZoomText usando gestos de toque. Estas funcionalidades incluem ampliar e reduzir, percorrer a vista ampliada e usar as ferramentas de leitura AppReader e SpeakIt do ZoomText. Eis como trabalha…

Por predefinição, quando instala o ZoomText 10.1 em um dispositivo de tela de toque, o ícone de toque ZoomText aparece em uma borda da tela. Este ícone flutuante permanece visível mesmo quando amplia ou reduz ou percorre a vista ampliada. Pode mover o ícone para vários pontos de ancoragem ao longo das bordas da sua tela. Isto permite a você posicionar o ícone exatamente onde pretende na tela, e permite mover se o ícone estiver cobrindo um item que precisa ver.

Nota: O uso do ícone de toque ZoomText e os gestos associados exigem um dispositivo multitoque de 5-pontos (ou mais).

O ícone de toque ZoomText tem dois modos de funcionamento: o Windows Touch Mode e o ZoomText Touch Mode.

- **O Windows Touch Mode** passa todos os gestos de toque ao Windows e aplicações que estejam abertas na tela, como se o ZoomText não estivesse a executar no sistema. Este é o modo em que você deve estar quando quer interagir com o seu desktop ou aplicações usando gestos de toque (incluindo a ferramenta ZoomText). Quando estiver no Modo de Toque Windows, o ícone aparece como um grupo de blocos da Tela Iniciar do Windows 8.x com um dedo apontando para baixo.



- **O ZoomText Touch Mode** passa todos os gestos de toque ao ZoomText. Este é o modo em que você tem de estar quando quer aceder às funcionalidades ZoomText que são suportadas por gestos (por ex. ampliar ou reduzir um pouco, ou percorrer a vista ampliada). Quando estiver no Modo de Toque ZoomText, o ícone aparece como um logo ZoomText com um dedo apontando para baixo.

  Este ícone também pulsa (aparece e desaparece) para dar a conhecer que o ZoomText Touch Mode está ativo.



Ativação e operação do ícone de toque ZoomText

Nesta seção você vai aprender como ativa e opera com o ícone de toque ZoomText.

▸ Ativar ou desativar o ícone de toque

No menu **Configurações**, você escolhe **Suporte Tela Tátil** ▸ **Ativar Ícone de Toque**.

Quando ativado, o Ícone de Toque aparece em uma borda da tela. Quando desativado, o ícone fica ocultado. ***Nota****: O Ícone de Toque também fica ocultado quando o ZoomText é desativado.*

▸ Ajustar o tamanho do Ícone de Toque

No menu **Configurações**, você escolhe **Suporte Tela Tátil** ▸ **Tamanho do Ícone de Toque** ▸ **{tamanho}**.

O Ícone de Toque se redimensiona de acordo com o tamanho selecionado.

▸ Selecionar um plano de cores para o Ícone de Toque

No menu **Configurações**, você escolhe **Suporte Tela Tátil** ▸ **Cor Ícone de Toque** ▸ **{cor}**.

O Ícone de Toque altera a cor selecionada.

▸ Mover o Ícone de Toque pela tela

Pressione e mantenha o dedo sobre o ícone e arraste para o local desejado, em qualquer sítio ao longo da borda da tela.

Quando retirar seu dedo do ícone, este se vai ajustar automaticamente ao ponto de ancoragem mais próximo.

▸ Alternar entre o Windows Touch Mode e o ZoomText Touch Mode

Toque duas vezes com o dedo no Ícone de Toque.

Quando no Windows Touch Mode, o ícone aparece como um grupo de blocos da Tela Inicial Windows 8.x. Quando em ZoomText Touch Mode, o ícone aparece como um logo do ZoomText.

Dica! Pode alternar momentaneamente os modos de toque, mantendo um dedo sobre o ícone de toque. Quando retira seu dedo do ícone, o modo de toque anteriormente ativo é restaurado automaticamente. Significa que quando você está em Windows Touch Mode, pode momentaneamente alternar para ZoomText Touch Mode para passar um gesto para ZoomText e depois voltar automaticamente para o Windows Touch Mode. Do mesmo modo, quando você está em ZoomText Touch Mode, pode alternar momentaneamente para Windows Touch Mode para passar um gesto para o desktop ou uma aplicação, e voltar automaticamente para o ZoomText Touch Mode.

Aceder a funcionalidades ZoomText com gestos de toque

Nesta seção você vai aprender a usar o ícone de toque ZoomText e os gestos para aceder e operar importantes funcionalidades ZoomText. Lembre-se que o Ícone de Toque deve estar em ZoomText Touch Mode quando executa estes gestos.

▶ Visualizar a interface do usuário ZoomText

Toque duas vezes com quatro dedos.

▶ Ajustar o nível de ampliação (ampliar e reduzir)

Dê um duplo toque com três dedos, e arraste para cima para ampliar e arraste para baixo para reduzir.

▶ Deslocar a vista ampliada

Arraste três dedos para mover à volta da tela.

▶ Ajustar o tamanho e o local de uma janela de zoom

1. Na barra de ferramentas **Ampliação**, escolha **Tipo** ▶ **Ajustar**.

   A ferramenta Ajustar fica ativa e aparecem alças de dimensionamento na moldura da janela de zoom.

2. Para redimensionar a janela, coloque o dedo sobre a alça de dimensionamento e arraste até que fique do tamanho pretendido.
3. Para mover a janela, coloque um dedo dentro da janela de zoom e arraste à volta.
4. Para sair da ferramenta Ajustar, faça duplo toque com três dedos.

▶ Usar a ferramenta SpeakIt

1. Na barra de ferramentas **Leitor**, escolha **SpeakIt**.

   A ferramenta SpeakIt fica ativa.

2. Para falar uma única palavra, toque na palavra.
3. Para falar um conjunto de palavras, arraste diagonalmente com um dedo para destacar as palavras que queria ter falado.

   Quando acabar de arrastar, todo o texto destacado é falado.

4. Para sair da ferramenta SpeakIt, faça duplo toque com três dedos.

▸ Usar AppReader

1. Abra o documento, página da web ou email que pretende ler.
2. Inicie o AppReader usando um dos dois seguintes métodos:
   - Para iniciar a leitura em qualquer palavra: Faça duplo toque com um dedo sobre a palavra onde quer iniciar a leitura.
   - Para iniciar a leitura a partir do local do cursor de texto (se o cursor está ativo): Faça duplo toque com dois dedos.

   O AppReader inicia a leitura.
3. Para iniciar e parar a leitura ou navegar/ler por palavra, linha, frase e parágrafo, use os gestos de leitura AppReader indicados na tabela abaixo.
4. Para sair do AppReader, faça duplo toque com três dedos.

   Quando sai do AppReader, o cursor é automaticamente colocado na última palavra que foi destacada no AppReader (se houver um cursor na aplicação).

Comandos	**Gestos**
Alternar leitura (Ler/Pausa)	2 dedos e um toque
Ler a partir de novo local	1 dedo e um toque
Dizer a palavra seguinte	1 dedo deslizar para a direita
Dizer a palavra anterior	1 dedo deslizar para a esquerda
Dizer a palavra corrente	1 dedo e toque duplo fala a palavra. Repetindo este gesto sobre a mesma palavra dentro de dois segundos ou menos, vai percorrer as seguintes opções: dizer / escrever / escrita militar. Reinicia após um lapso de mais do que dois segundos.
Dizer palavra abaixo	1 dedo deslizar para baixo
Dizer palavra acima	1 dedo deslizar para cima
Dizer a frase seguinte	2 dedos deslizar direita
Dizer a frase anterior	2 dedos deslizar esquerda
Dizer o parágrafo seguinte	2 dedos deslizar para baixo
Dizer o parágrafo anterior	2 dedos deslizar para cima
Fim do documento	4 dedos deslizar para baixo
Início do documento	4 dedos deslizar para cima